

Konfigurationsanleitung

EXAM SA 3.1

Version: 3V0

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsan | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 1 von 14 |





Erstellungs- / Änderungsvermerke:

| Name | Datum | Version | Änderungsgrund | Freigabe |
|-------------------|------------|---------|-------------------------|----------|
| Thomas Reinicke | 28.01.2011 | 2E1 | Neuauflage für EXAM 3 | |
| Thomas Reinicke | 04.07.2012 | 3E1 | Neuauflage für EXAM 3.1 | |
| Rainer Moosburger | 04.07.2012 | 3E2 | Review | erteilt |
| Sascha Daniel | 04.07.2012 | 3E2 | Review | erteilt |
| Thomas Reinicke | 04.07.2012 | 3V0 | Einarbeitung Review | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsan | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 2 von 14 |





Inhaltsverzeichnis

| | | Seite |
|------------------------|--|---------|
| 1 | Zweck | 4 |
| 2 | Voraussetzungen | 4 |
| 3 3.1 3.2 3.3 | Konfiguration | 4 11 |
| | Abbildungsverzeichnis | |
| | | Seite |
| Abbildu | ıng 1: Öffnen der Admin Perspective | 4 |
| Abbildu | ıng 2: neues Projekt anlegen | 5 |
| | ıng 3: Projektdaten | |
| | ıng 4: Messagingeinstellungen | |
| Abbildu | ing 5: Generatorinstallation | 8 |
| Abbildu | ıng 6: Fehler bei Generatorstart | 9 |
| Abbildu | ung 7: initiales EXAM-Modell | 9 |
| Abbildu | ing 8: Dialog Model Update | 10 |
| Abbildu | ing 9: EXAM-Modell mit Basisbibliothek | 10 |
| | ing 10: Perspektive öffnen | |
| Abbildu | ing 11: neues Report Project | |
| | ing 12: Eingabe der Zugangsdaten | |
| Abbildu | ıng 13: Pfadangaben | |
| Abbildu | ıng 14: Report Target | |

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsan | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 3 von 14 |





1 Zweck

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Testautomatisierungssoftware EXAM minimal konfiguriert werden muss, um mit ihr arbeiten zu können. Die Konfiguration wird am Beispiel der EXAM_SA (Einzelplatzinstallation) und PostgreSQL als Datenbank durchgeführt.

2 Voraussetzungen

Alle Komponenten, die zu den einzelnen Softwarepaketen gehören, sind auf dem System installiert und gestartet. Bei der EXAM_SA-Einzelplatzinstallation ist dies der EXAM_SA Client. Desweiteren muss eine Datenbank (MySQL, Oracle oder PostgreSQL) mit einem Schema für das EXAM Modell und ein Schema für die Reportdaten vorhanden sein.

3 Konfiguration

3.1 Projekt einrichten

1) Aktivieren der Admin Perspective




Abbildung 1: Öffnen der Admin Perspective

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsan | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 4 von 14 |





2) Aus dem Kontextmenu des Admin Browsers den Assistenten zum Anlegen eines neuen Admin Projektes starten:




Abbildung 2: neues Projekt anlegen

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsar | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 5 von 14 |





3) Befüllen Sie die einzelnen Felder mit Werten für das neue EXAM Projekt.




Abbildung 3: Projektdaten

Project Name:core (frei wählbar)

 $\label{lem:code} Codegen Path: \textbf{C:\Programme} \\ \textbf{EXAM} \\ \textbf{EXAM_SA} \\ \textbf{userData} \\ \textbf{pCode}$

CodeSync:on

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsar | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 6 von 14 |





4) Über den Schaltknopf Next > kommen Sie auf die zweite Seite des Assistenten, auf der die Messaging Konfiguration des EXAM Modelers eingestellt wird. Hier sind keine Änderungen vonnöten.




Abbildung 4: Messagingeinstellungen

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsar | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 7 von 14 |





5) Über den Schaltknopf Next > gelangen Sie auf die dritte Seite des Assistenten. Hier muss der Haken zur Installation des Generators entfernt werden, da dieser in der EXAM SA-Version bereits integriert ist.




Abbildung 5: Generatorinstallation

Über den Schaltknopf Finish wird der Wizard beendet und ein Projekt wird angelegt.

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsan | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 8 von 14 |



MICRONOVASoftware und Systeme

6) Es wird der unten dargestellte Fehler angezeigt. Das Projekt befindet sich temporär im Status "**Database Schema does not match**".



Abbildung 6: Fehler bei Generatorstart

Dieser Fehler ist einmalig und entsteht, da der Codegenerator startet, obwohl das Schema noch nicht vollständig eingerichtet ist. Um den Generator neu zu starten, müssen Sie das Projekt schließen und anschließend wieder öffnen. Verwenden Sie dazu die Kontextmenüeinträge des Projektes "Close Project" und "Open Project".




Abbildung 7: initiales EXAM-Modell

Wählen Sie im Kontextmenü des Projektes den Punkt "Update -> Model..." aus, um den Import der Basisbibliothek mit Beispielimplementerungen durchzuführen.

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsan | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 9 von 14 |



MICRONOVASoftware und Systeme

7) Anschließend öffnet sich ein Dialog, der die Importmöglichkeiten auflistet:





Abbildung 8: Dialog Model Update

Nun sollte das aktuelle EXAM 3.1 Core-Modell im Client zu sehen sein.



Additioning 5: Exam-modell fillt basisbibliotliek

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsan | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 10 von 14 |





3.2 Reportprojekt einrichten

1) Öffnen Sie die Reportmanager Perspective




Abbildung 10: Perspektive öffnen

2) Öffnen Sie den Dialogs zum Anlegen eines neues Report Projects




Abbildung 11: neues Report Project

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsar | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 11 von 14 |





3) Geben Sie die Parameter der Datenbankverbindung ein




Abbildung 12: Eingabe der Zugangsdaten

Project Name: Report (frei wählbar)

Database Type:PostgreSQL Host:localhost Port:5432

Schema:.....exam_rmdb
DB User Name:exam_rmdb

DB User Password: ..exam

- 4) Die Konnektivität zur Datenbank und die Richtigkeit der Einstellungen können über den Button "Test Connection" überprüft werden. Sofern es sich um ein neues leeres Schema handelt, kann die Fehlermeldung das Datenbank-Schema entspricht nicht dem geforderten mit ox bestätigt werden. Tritt ansonsten keine Fehlermeldung auf, kann der Wizard über den "Finish" Button verlassen werden.
- 5) Danach erscheint das Report Project in der Baumansicht im Report Model Browser.

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsan | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 12 von 14 |





3.3 Testrunner einrichten

- 1) Der Konfigurationsdialogs wird über die Menüleiste **Window->Preferences**... geöffnet
- 2) Einstellen der benötigten Pfade (Path Settings)




Abbildung 13: Pfadangaben

Runtime Paths: Hier werden die Suchpfade für zusätzliche im Testcode

verwendete Python-Libraries aufgeführt. Pfade zu den Standard-EXAM-Bibliotheken müssen nicht angegeben

werden.

SystemConfiguration Path: bleibt leer

Python.exe Path: Hier wird der Pfad zur Python.exe angegeben, die benutzt

werden soll. Dies ist nur nötig, wenn die Standard-Python-

Installation nicht gefunden werden konnte oder eine

alternative Installation verwendet werden soll.

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsan | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 13 von 14 |



MICRONOVASoftware und Systeme

3) Verbindungseinstellung zur Report-Datenbank (Report Target)




Abbildung 14: Report Target

Für die Konfiguration der Verbindung zur Report-Datenbank setzen Sie den Haken bei "Activate Database Report" und wählen Sie das in der Reportmanager Perspective erstellte Projekt aus.

4) Die Preferences werden mit **OK** geschlossen.

| Projekt/Titel: | Konfigurationsanleitung | Filename: | Konfigurationsar | leitung_EXAM_3V0.doc |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bezeichnung: | EXAM SA 3.1 | Version: 3V0 | | Seite 14 von 14 |